

【注意事項】

R20TS0410JJ0101

Rev.1.01

フラッシュメモリプログラマ PG-FP6

2019.03.16号

概要

フラッシュメモリプログラマ PG-FP6 の使用上の注意事項を連絡します。

1. RX64M、RX651、RX65N、RX66T、および RX71M グループの PG-FP5 用設定ファイル読み込みに関する注意事項

1. RX64M、RX651、RX65N、RX66T、および RX71M グループの PG-FP5 用設定ファイル読み込みに関する注意事項

1.1 該当製品

PG-FP6 用プログラミング GUI 「FP6 Terminal」 V1.03.00、V1.03.01


1.2 対象 MCU

RX ファミリ

グループ	型名
RX64M	R5F564MF, R5F564MG, R5F564MJ, R5F564ML
RX651	R5F56514, R5F56517, R5F56519, R5F5651C, R5F5651E
RX65N	R5F565N4, R5F565N7, R5F565N9, R5F565NC, R5F565NE
RX66T	R5F566TA, R5F566TE, R5F566TFA, R5F566TFB, R5F566TFC, R5F566TFE, R5F566TFF, R5F566TFG, R5F566TKA, R5F566TKB, R5F566TKC, R5F566TKE, R5F566TKF, R5F566TKG
RX71M	R5F571MF, R5F571MG, R5F571MJ, R5F571ML


1.3 内容

PG-FP5 用プログラミング GUI で作成した設定ファイル (*.esf) を PG-FP6 用プログラミング GUI 「FP6 Terminal」の「ファイル」メニュー→「設定ファイルを開く」で開くと以下のダイアログを表示し、「はい」をクリックすると、次の現象が発生します。



- RX651、および RX65N グループの現象
以下のメッセージをエラーダイアログに表示し、続行できません。
「アプリケーションのコンポーネントで、ハンドルされていない例外が発生しました。」


● エラーダイアログ表示例



- RX64M、RX66T、および RX71M グループの現象
「セットアップ」ダイアログが開きますが、「ブロック設定」タブに Config Setting1 が表示されません。これにより、オプション設定メモリへの書き込みを行うことができません。

1.4 回避策

PG-FP5 用プログラミング GUI で作成した設定ファイル (*.esf) は使用せず、「ファイル」メニュー→「新しい設定ファイルを作成」で新規作成してください。



1.5 1.3 に関する補足

PG-FP6 用プログラミング GUI 「FP6 Terminal」で作成した設定ファイル (*.es6) は削除してください。

PG-FP5 用プログラミング GUI で作成した設定ファイル (*.esf) は影響ありません。PG-FP5 でご使用可能です。

1.6 恒久対策

2019 年 10 月公開予定の PG-FP6 用プログラミング GUI 「FP6 Terminal」で改修します。
改修予定が 2019 年 7 月から 10 月に変更になっていますのでご注意ください。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Mar.16.19	-	新規発行
1.01	May.10.19	1	1.1 該当製品に V1.03.01 を追加
		2	1.6 恒久対策の改修時期を修正

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。